

# PASORAMA かんたんインストールガイド

No. W7ESYPAS1J01

セイコーインスツル株式会社 データサービスシステム事業部

この度は SII PASORAMA 電子辞書をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

## 最初にお読みください

PASORAMA を使うためには、最初にインストールが必要です。

PASORAMA のインストールには 2 つのステップがあります。

**Step1**  
PASORAMA のインストール


**Step2**  
ドライバのインストール

### インストールの準備

**1** 電子辞書本体の **入/切** ボタンを押して電源を入れてから、**[メニュー]** ボタンを押します。

- ① **▶** ボタンで **[ツール(役だつツール)]** に移動し、**▽** ボタンで **[環境設定]** を選択し、**決定** ボタンを押します。
- ② **▽** ボタンで **[PC モード]** を選択し、**決定** ボタンを押します。
- ③ **▽** ボタンで **[リムーバブルディスク]** を選択し、**決定** ボタンを押します。


電子辞書本体画面




**2** 電子辞書本体の **入/切** ボタンを押し、電源を切ります。

※電子辞書本体のカードスロットが空になっていることをご確認ください。

**3** USB ケーブルで電子辞書本体とパソコンを接続します。



**4** 電子辞書本体の **入/切** ボタンを押し、電源を入れます。



## Step1: PASORAMA のインストール

**1** パソコンの画面上に、認識されたリムーバブルディスクが表示されますので、**[フォルダーを開いてファイルを表示]** をクリックします。  
または、パソコンの画面上 (左下) にあるスタートメニューから **[コンピューター]** を開き、認識されたリムーバブルディスクを確認します。



一方のリムーバブルディスク PASORAMA 用のソフトが保存されています (読み取り専用)。

もう一方のリムーバブルディスクはデータ転送用のデータ領域です。最初は何もデータが保存されていません。


**2** PASORAMA 用のソフトが保存されているリムーバブルディスクの中の **[SETUP]** (**[SETUP.EXE]**) を右クリックし、**[プロパティ (R)]** をクリックします。




※説明の画面では「リムーバブルディスク (F:)」となっていますが、お使いのパソコンによっては、「(F:)」の部分異なる場合があります。

**3** **[互換性]** タブをクリックして以下の設定をします。


- ① **[互換モードでこのプログラムを実行する]** にチェックを入れます。
- ② **「Windows Vista」** を選択します。
- ③ **[OK]** をクリックします。




**4** **[SETUP]** (**[SETUP.EXE]**) をダブルクリックします。




※以下の画面が表示された場合は **[はい (Y)]** をクリックします。




**5** セットアッププログラムが起動しますので、**[次へ (N)>]** をクリックします。




**6** ソフトウェア使用許諾契約をよくお読みになり、同意される場合は **[はい (Y)]** をクリックします。




**7** **[次へ (N)]** をクリックします。




**8** 「インストール完了」が表示されたら、**[次へ (N)>]** をクリックします。




**9** **[OK]** をクリックします。



※パソコンの画面上に「プログラム互換性アシスタント」が表示された場合は **[キャンセル]** をクリックします。



**10** パソコンの画面上 (右下) にあるタスクトレイの **[SII の取り出し]** をクリックし、**[SII の取り出し]** をクリックします。表示されていない場合は、**[デバイスとプリンターを開く (O)]** をクリックすると表示されます。



※USB ケーブルは接続したままにしておいてください。

**11** 一度電子辞書本体の **戻る** ボタンを押して、辞書モードに移行してから **入/切** ボタンを押して、電源を切ります。


# Step2: ドライバのインストール

1 電子辞書本体の **入/切** ボタンを押して電源を入れます。


2 電子辞書本体の **[メニュー]** ボタンを押します。

3 **▶** ボタンで **[ツール(役だつツール)]** に移動し、**▽** ボタンで **[環境設定]** を選択し、**決定・戻** ボタンを押します。


電子辞書本体画面



4 **▽** ボタンで **[PCモード]** を選択し、**決定・戻** ボタンを押します。




5 **△** ボタンで **[PASORAMA]** を選択し、**決定・戻** ボタンを押します。




6 一度 **入/切** ボタンで電源を切ってから、再度 **入/切** ボタンを押して、電源を入れます。


電子辞書本体



パソコンの画面上に以下の画面が表示されても、インストールの作業上問題はありま  
せんので、そのまま次のステップに進んでください。




7 パソコンの画面上 (左下) にあるスタートメニューから **[コンピューター]** を右クリッ  
クし、**[プロパティ(R)]** をクリックします。




8 ウィンドウ左側の **[デバイス マネージャー]** をクリックします。




9 「！」マークの付いている、**[不明なデバイス]**  
を右クリックし、**[プロパティ(R)]** をクリッ  
クします。



10 **[ドライバーの更新(U)]** をクリックします。




11 **[コンピューターを参照してドライバーソフト  
ウェアを検索します(R)]** をクリックしま  
す。




12 ドライバーの検索場所を選択します。

① **[参照(R)...]** をクリック ② **[コンピューター]** を開く ③ **[ローカルディスク(C:)]** を開く




④ **[Windows]** を開く ⑤ **[System32]** を開く ⑥ **[drivers]** を選択し、**[OK]** をクリック




13 「次の場所でドライバー ソフトウェアを検索します:」の下部が **「C:¥Windows  
¥System32¥drivers」** になっていることを確認し、**[次へ(N)]** をクリックします。


もし、上記の検索場所になっていない場合は、  
**C:¥Windows¥System32¥drivers** とタイプ  
するか、もしくは手順 12 に戻って検索場所  
を選択し直してください。



14 右の画面が表示されたら、**[このドライ  
バー ソフトウェアをインストールします  
(I)]** をクリックします。



15 インストールが完了したら **[閉じる(C)]** をクリックします。



開いているウィンドウがある場合はウィンドウの右上の **✕** をクリックし閉じてく  
ださい。

以上でインストールは完了です。

## もしインストールにお困りなら

FAQ (よくある質問ページ) をご覧ください。  
<http://www.sii.co.jp/cp/support/faq/index.html>

弊社サービスセンターにお問い合わせください。  
〒272-0023 千葉県市川市南八幡 3-21-10  
セイコーインスツル株式会社「CP サービスセンター」電話: 047(320)4696  
[受付時間] 9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00 月曜日~金曜日 (土・日・祝日を除く)

- 本書の一部または全部を無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。
- PASORAMA はセイコーインスツル株式会社の登録商標です。
- 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では®、©、™ などのマークは記載いたしません。
- 64ビット版 OS には対応していません。
- Macintosh には対応していません。
- 本書に記載されている内容については、改良のため予告なしに変更する場合があります。