


■ DPHAボードの設定を変えた測定を行いたいが、パラメータの保存・呼び出しは可能か？

FAQ No. : FAQ1110-013	DOC Rev. : 1.0	公開日 : 2008/12/12
対象 MCA	MCA7600	
キーワード	MCA7600、ボードパラメータ、SAVE、LOAD	

【ご注意】

- ・この文書は、お客様の所有される環境で発生する可能性のある事象に対する一般的な対応策を記述しております。
- ・特定の環境では対応策が適当ではない場合も予想されます。
- ・対応策に関して弊社が保証あるいはサポートを付加するものではありません。

質問	
DPHAボードの設定を変えた測定を行いたいが、パラメータの保存・呼び出しは可能か？	
仕様	対応
<p>パラメータの保存・呼び出しができます。DPHA ボードに関して、User-1、User-2、User-3 の3パターンのパラメータの保存・呼び出しができます。(DPHAボード使用時)。</p>	<p>[H/W Setup]、[DPHA]の順にクリックし、[DPHA 調整ボックス]を表示させ、“LOAD/SAVE” ボタン(下図)でパラメータの保存・呼び出しが可能です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Param.No. : ボタンを押す度に、User-1,User-2,User-3 を繰り返し、表示します ・SAVE : 現在設定されている[DPHA 調整ボックス]のすべてのパラメータを指定した User 番号に保存します。 ・LOAD : 指定した User 番号にセットされたパラメータを呼び出します。すべてのパラメータが書き換えられます。 

(注)表中の[xxxx]はアイコンを、{xxxx}はダイアログボックスを表します。